

FTP の設定方法

2004.09.10 版

1. 設定上のご注意点

設定を行う前に、以下の点にご注意下さい！

- 入力文字は全て半角英数文字です。
- 入力文字の前後にスペースが入らないように注意してください。
- 必ずログイン情報をご用意の上、設定を行ってください。

2. FTP 転送ソフトについて

本手順書では、Windows で利用できる FTP 転送ソフトとして、フリーソフトの「FFFTP for Windows」の設定方法をご説明します。「FFFTP for Windows」以外の FTP 転送ソフトをご利用になる場合でも、設定する内容は同様です。


ダウンロード先 : <http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html>

インストール方法につきましては、当社のサポート外とさせていただきます。

3. FFFTP for Windows の設定

FFFTP を起動します。起動と同時に「ホスト一覧」ウィンドウが開きますので、「新規ホスト(N)...」を選択します。


表示されない場合は、「接続」メニューから「接続」を選んでください。



「基本タブ」を選択して、情報を入力します。

- ホストの設定名
ホスト一覧の表示名ですので、ご自分のわかりやすい名前を入力してください。
- ホスト名(アドレス)
ログイン情報のご案内の「FTP 接続先ホスト」を記入
- ユーザ名
ログイン情報のご案内の「アカウント ID」を記入
- パスワード/パスワードフレーズ
ログイン情報のご案内の「パスワード」を記入

ローカルの初期フォルダとホストの初期フォルダは空白のままで結構です。



The image shows a dialog box titled "ホストの設定" (Host Settings) with a "基本" (Basic) tab selected. The fields are as follows:

- ホストの設定名 (I): www.mecom.ne.jp
- ホスト名(アドレス) (N): www.mecom.ne.jp
- ユーザ名 (U): UserName
- パスワード/パスワードフレーズ (P): *****
- ローカルの初期フォルダ (L): (empty)
- ホストの初期フォルダ (R): (empty)
- 最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする (E): (unchecked)

Buttons at the bottom: OK, キャンセル (Cancel), ヘルプ (Help).

表示された内容をもう一度確認して、「OK」ボタンを押してください。これで設定は完了です。

4. FTP サーバーへの接続

ホスト一覧で、接続するサーバーが選択されている状態で「接続」ボタンを押すと、FTP サーバーに接続されます。

ホームページのデータは、「public_html」フォルダにアップロードしてください。

以上